
Slik konfigurerer du SCIM

Ester Andersson - 2026-08-05 - API, SAML, integrasjoner og generelle innstillinger


For å følge instruksjonene nedenfor må du først forsikre deg om at du har mottatt det hemmelige tokenet fra Learnifier.

1. Gå til Azure og åpne Microsoft Entra ID.


2. Finn Enterprise-applikasjoner.



1. Velg “Ny applikasjon”.




1. Opprett din egen applikasjon, gi applikasjonen et navn, og velg Integrer en annen applikasjon som ikke finnes i galleriet (ikke-galleriapplikasjon).



Administrer → Klargjøring

1. Klargjøringsmodus: Automatisk
2. Administratoropplysninger:
3. Leier-URL: https://kund.learnifier.com/api/scim
4. Hemmelig token: «API-nøkkel»
5. Test tilkoblingen.





Merk: Hvis det oppstår en feil under synkroniseringen, kan du konfigurere varsler og angi hvem som skal motta meldinger.

Neste trinn etter at du har lagret

1. Gå til “Tilordninger”.


2. Konfigurer gruppene og brukerne du ønsker å overføre.





Merk: Hvis du ønsker å konfigurere flere felt for en bruker, må vi først legge dem til på vår side.

1. Aktiver ved å endre innstillingen fra Av til På.


Save
Discard
Overview
Provision on demand
Manage
Provisioning
Users and groups
Expression builder
Monitor
Provisioning logs
Audit logs
Insights
Troubleshoot
Provisioning Mode
Automatic
Use Microsoft Entra to manage the creation and synchronization of user accounts in JK SCIM based on user and group assignment.
Admin Credentials
Mappings
Mappings
Mappings allow you to define how data should flow between Microsoft Entra ID and customappsso.
Name
Enabled
Provision Microsoft Entra ID Groups
Yes
Provision Microsoft Entra ID Users
Yes
Restore default mappings
Settings
Send an email notification when a failure occurs
Prevent accidental deletion
Scope
Sync only assigned users and groups
Provisioning Status
On
Off